

コットンのリバーシブルキャスケット

* - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - *



- 使用糸…コットンニートS
(毛糸ピエロ)
- 使用針…かぎ針6号
- 使用量…約3玉

* - * - * - * - * - * - * - * - * - * - *

* - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - *

■ 編み方

- ① わの作り目をし、細編み6目編みいれ、2段目はすべての目に細編み3目ずつ編みいれて、1周18目にします。
- ② 3段目は増減なしで模様編み、4段目は18目増し目して細編みの畝編みを1周36目編みます。
- ③ 偶数段（細編みの畝編みを編む段）で18目ずつ増し目しながら13段目まで編み、14・15段目は増減なしで編みます。
- ④ 16段目で12目増し目して、17段目以降は増減なしで27段目まで編みます。
- ⑤ 28段目で12目減らし目して1周108目にして細編みを編み、続けて増減なしで31段目まで細編みを編みます。
- ⑥ 糸は切らずに続けてブリムを編みます。⑤の編み終わりの位置から立ち上がり細編み65目編みます。1段で4目ずつ増し目して最終段では増減なしに1段編みます。
- ⑦ お好みでブリムと帽子本体の周囲にぐるりと1周細編みを編んだら完成です。

帽子本体は輪の状態で編んでいきますが、編み始めの位置がずれないようにするため平編みの要領で1段編むごとに編地をひっくり返して編む方向を変えて編みます。

途中で糸を切らずに編むため、立ち上がり目が顔の横当たりの目立つ位置に来てしまいます。

あまり立ち上がり目が気にならない編み方ですが、もし立ち上がりが目立つようなら、⑤を編み終わった段階で

