

## 長方形グラニースクエアのボックスティッシュケース

\* - \*



■使用糸…ダルマレース糸#20

■使用針…かぎ針3号

■使用量…約50g

■その他の材料…

直径1.8cmのボタン 2個

■ゲージ…

32目×17段(10cm四方)

\* - \*

### ■ 編み方

① 鎖編み37目で作り目し、長方形グラニースクエアの土台を編みます。

② ①で編んだ土台の周囲4辺にグラニースクエアを編んでいきます。

③ 角4か所で増し目しながら底を9段編み、続けて増減なしで側面を8段(底から数えると17段目まで)編みます。



- ④ 続けて短い辺から 35 目拾って長編み 5 段編み、糸を切ります。反対側の短い辺にも糸を付け、同じ様に 35 目×5 段長編みを編んで糸を切ります。



- ⑤ 長い辺の角に糸をつけ、グラニースクエアを平編みで 7 段編み、続けて 65 目に減らし目して細編みを編みます。細編みは全部で 6 段編みますが、3 段目にボタン穴を作ります。反対側も同じ様に糸をつけて編んでください。



- ⑥ 糸始末をしたら、短い辺に編んだ長編み 5 段のところボタンを縫い付けて完成です。

底から側面は袋状に編んでいきますが、常に同じ方向に編むのではなく、1段毎に編む向きを変えて編みます。サイズ変更する際は、最初の作り目を4の倍数に1足した数にしてください。

また長方形グラニースクエアの編み方解説ページも用意してありますので、そちらも併せてご覧いただけますと幸いです。


<http://atelier-mati.com/?p=10590>

ティッシュは普通にスーパーやドラッグストアで売られている一般的なティッシュのサイズに合わせています。サイズを変える際は、ティッシュにぴったり or 大きめに編むよりも、少し小さいかなぐらいのサイズ感で編んだ方がいいと思います。

編み図は少しでも大きく表示するため横向きになっています。

実際に編まれる際は、紙の向きを横にしてご覧くださいませ。

## ■ サイズ図



※ 編み図は次のページにあります。

■ 簞子図

