

## 交差編みで編むかぎ針ケース

\* - \*



- 使用糸…コットンヤーン  
(ダイソー)
- 使用針…かぎ針4号
- 使用量…グレー 約2玉  
白 少々

\* - \*

### ■ 編み方

- ① 鎖編み78目で作り目し、模様編みで7段編みます。
- ② 8段目は長編みの表引き上げ編み（編み図では裏引き上げ編みですが、表から見たときに裏引き上げ編みになるように編むので、実際には表引き上げ編みを編みます）。
- ③ さらに模様編みで13段目まで編みます。②で編んだ引き上げ編みのところで編地を折り曲げ、14段目は、★のところだけ、13段目と作り目を一緒に拾って編みます。



④ 続けて 19 段目まで模様編みで編みます。

⑤ 19 段目まで編めたら、鎖編みを 76 目編んで端に引き抜き編みし、さらに今編んだ鎖編みに引き抜き編みをして、編み始めの位置に戻って引き抜き編みをします。



鎖編みを編んで引き抜き編み↑



引き抜き編みでヒモを太くして、鎖編みの編み始めに引き抜き編み↑


⑥ 20 段目は、今編んだヒモをよけて、19 段目を拾って編みます。

⑦ 21 段目は、20 段目を拾って編みますが、★のついたところだけ 20 段目と⑤で編んだヒモを一緒に拾って編みます。



⑧ 続けて 31 段目まで編んだら、周囲に細編みを 1 段（1 周 246 目）編み、糸を切ります。糸を白に変え、細方眼で 1 段編んで、本体は完成です。

⑨ 本体の裏を見ながら、31 段目に糸をつけ、長編みの表引き上げ編みを編みます。





立ち上がり目+表引き上げ編みで74目編めたところ↑

⑩ 続けて模様編みで8段目まで編んだら糸を切って完成です。

ポケットやヒモは、すべて裏側にくるようにしてください。

引き上げ編みは、編み図では裏引き上げ編みの記号になっていますが、表から見たときに裏引き上げ編みになるように編むという意味です。

ですので、実際には裏を見ながら編む段では、表引き上げ編みを編むことになります。

紐・ボタン類の留め具をお好みのものを後から縫い付けてください。

# ■ 編み図

