

## かぎ針アラン模様のニットバッグ

\* - \*



- 使用糸…ひつじのおさんぽ  
(毛糸 zakka ストアーズ)
- 使用針…かぎ針 8 号
- 使用量…約 5.5 玉程度
- サイズ…  
平置きで横 31cm×縦 27cm

\* - \*

## ■ 編み方

※ 編み図は本体のみで、持ち手は文章のみの説明になります。

- ① 鎖編み 27 目で作り目し、増し目しながら細編みを 5 段編みます。
- ② 続けて、長編み&長編みの引き上げ編みでアラン模様を 4 模様編み、減らし目しながら、細編みを 5 段編んで糸を切ります。
- ③ 編地を裏返し、半分に折って、巻きはぎで両端をとじます。



④ 前後の境目に糸をつけ、本体横から 19 目細編みを編みます。

そのまま続けて鎖編みを 54 目、反対側の本体横からさらに 19 目細編みを編みます。



⑤ もう片面も、糸を続けて同じように編んでください。



バッグの脇部分の目と目の間に印を入れて置きます。

⑥ 2 段目・4 段目は、脇に入れて置いた印の両側で細編み 2 目一度をしながら、合計 5 段、細編みを編んで完成です。

引き上げ編みは編み図上は、すべて表引き上げ編みで記載されています。


通常、かぎ針編みは、表裏で編み方を変えることはありませんが、引き上げ編みだけは別で、表から見たときの編み目記号になっています。

ですので、実際に編む際は、表から見たときに表引き上げ編みになるように編むことになります。

つまり、表側を見ながら編む段は記号通り表引き上げ編みを編みますが、裏側を見ながら編む段は、表から見て表引き上げ編みになるよう、実際は裏引き上げ編みを編みます。



■ 編み図



作り目=鎖編み27目

ATELIER \*mati\* <http://atelier-mati.com/>