

ガーター編みのフードつきケープ

* - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - *




- 使用糸…マシュマロタッチ
(ダイソー)
- 使用針…棒針 10号
- 使用量…約 85g

- その他の材料…
直径 1.5cm 程度のボタン

* - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - *

■ サイズ図



■ 作り方

① 指でかける作り目で132目作り、4段ごとに減らし目しながら32段（44目まで減らす）編みます。24段目は編み終わりで8目巻き増し目してボタン留め用のタブを作ります。

② 続けてフード部分を、真ん中2目の両端で増し目しながら16段（60目まで増す）編み、さらに増減なしで28段目まで編みます。

③ ここから耳穴部分を編みます（糸は切らないでおきます）。

60目を12目・36目・12目の3つにわけ、それぞれ別糸などに移しておきます。



④ 表側から見て、左側の12目に新しく糸を付けて30段編み、編み終わりの目は別糸などに移します。



⑤ 真ん中の 36 目も棒針に戻し、新しく糸を付けて 30 段編んだら、別糸に移します。



⑥ 右端の 12 目は、③で取っておいた糸を使って 30 段編みます。



⑦ 3つに分けて編んだ目をすべて 1 本の棒針に戻します。



⑧ 真ん中の 2 目の両端で減らし目しながら 16 段（44 目まで減らす）編んだら、目を 2 つに分け引き抜きはぎをします。

⑨ 身頃にボタンをつけて完成です。


編み図は、サイズが大きくなって見づらくなならないように、身頃とフード部分を分けてますが、実際には一続きに編みます。

耳穴が必要ない場合は、③で目を 3 つに分けずに、そのまま 30 段編んでください。

ねじり増し目と巻き増し目の編み目記号が見づらいと思いますが、フード部分の増し目がねじり増し目、身頃本体のタブを作るときの増し目が巻き増し目になります。

※ 編み図は次のページにあります。

■ 編み図 (身頃)



■ 編み図 (フード)

